Fisiologia Vegetal Aplicada em Cana-de-Açúcar "Paulo Castro"

Translocação Orgânica: Transporte da Sacarose e Incorporação no Colmo

Prof. Dr. Willian Rodrigues Macedo

Universidade Federal de Viçosa – UFV
Campus de Rio Paranaíba – CRP

Sistemas vasculares: Floema

VISÃO GERAL DO SISTEMA VASCULAR

FLOEMA E CÉLULA COMPANHEIRA

- Cada elemento de tubo crivado está associado a uma ou mais células companheiras, as quais assumem algumas das funções metabólicas essenciais, que foram reduzidas ou perdidas durante a diferenciação dos elementos de tubo crivado.

Elementos de vasos em caule de Monocotiledôneas

Corte longitudinal caule de milho (Almeida, 2010).

CÉLULAS COMPANHEIRAS

Corte transversal caule de milho (Almeida, 2010).

Proteína P

Previne perda de assimilados, pois juntamente à calose, fecham poros das placas crivadas de EC que sofreram dano.

Calose

Polissacarídeo comum nos ETC

Ocorre em torno dos poros das placas crivadas e área crivadas

Obstrução do poro quando este não é mais funcional

Depositada em resposta a danos = cicatrização

Carboidratos e mecanismo de translocação dos compostos orgânicos

Açúcares comumente translocados através dos floemas

A sacarose é o dissacarídeo formado a partir de uma molécula de glicose e uma de frutose. A rafinose, a estaquiose e a verbascose contêm sacarose ligada a uma, duas ou três moléculas de galactose, respectivamente.

Substâncias translocadas nos floemas de cana-de-açúcar

Água é a substância mais abundante no floema

Fibra (12%) - Celulose, lignina, hemicelulose

Sacarose: principal
carboidrato

Caldo (88%) - Água

Sólidos solúveis: Sacarose, frutose, glicose

Não-açúcares: Ácidos orgânicos, Ác. graxos

Minerais: Si, K, P, Ca, Mg, N, Fe, S } **Solutos inorgânicos**

SUCROSE METABOLISM IN SUGAR CANE GROWN UNDER VARYING CLIMATIC CONDITIONS: SYNTHESIS AND STORAGE OF SUCROSE IN RELATION TO THE ACTIVITIES OF SUCROSE SYNTHASE, SUCROSE-PHOSPHATE SYNTHASE AND INVERTASE

SURESH K. BATTÀ and RANGIL SINGH

Department of Biochemistry, Punjab Agricultural University, Ludhiana-141004, Punjab, India

Table 2. Free sugars and starch (mg/g fr. wt) in stem at various stages of cane growth

Growth stage	Carbohydrate component	Stem part		
		Top	Mid	Bottom
Stem elongation	Sucrose	12.4 ± 0.8 (18)	29.2 ± 1.0 (37)	71.7 ± 2.5 (63)
	Glucose	30.2 ± 1.0 (43)	26.1 ± 0.9 (33)	22.4 ± 0.9 (19)
	Fructose	27.4 ± 1.0 (39)	24.3 ± 0.9 (30)	20.5 ± 0.8 (18)
	Starch	1.7 ± 0.2	1.5 ± 0.2	1.1 ± 0.2
Ripening	Sucrose	134.1 ± 4.3 (90)	182.8 ± 5.7 (99)	189.5 ± 6.3 (99)
	Glucose	8.9 ± 0.7 (6)	1.8 ± 0.2 (< 1)	1.6 ± 0.2 (< 1)
	Fructose	5.6 ± 0.5 (4)	0.5 ± 0.1 (< 1)	0.3 ± 0.1 (< 1)
	Starch	10.3 ± 0.6	8.4 ± 0.5	6.2 ± 0.5
Maturity	Sucrose	172.5 ± 3.3 (99)	188.1 ± 5.0 (99)	190.5 ± 5.5 (99)
	Glucose	1.8 ± 0.3 (< 1)	1.9 ± 0.2 (1)	1.2 ± 0.1 (< 1)
	Fructose	0.3 ± 0.1 (< 1)	Traces	Traces
	Starch	7.6 ± 0.3	5.2 ± 0.2	3.8 ± 0.3

TRANSPORTE DE ASSIMILADOS NO FLOEMA

Mecanismos de translocação

Mecanismos de translocação

Ernst Münch, 1930: um gradiente de pressão governa a translocação.

Elemento de vaso (xilema)

Elemento de tubo crivado (floema)

Célula companheira

O carregamento ativo do floema para os elementos crivados causa diminuição do potencial de soluto e a água entra, resultando em alta pressão de turgor.

Fluxo de massa da água e de soluto gerado por pressão, da fonte para o dreno.

Corrente de transpiração

O descarregamento do floema aumenta o potencial de soluto e a água sai, resultando em pressão de turgor mais baixa.

Célula-fonte

Sacarose

Célula-dreno

Sacarose

$$Y_W = Y_S + Y_P$$

$$Y_P = Y_W - Y_S$$

Açúcar na fonte, aqui ilustrado como sacarose (esferas vermelhas), é carregado ativamente no complexo elemento de tubo crivado-célula companheira.

Poros abertos

Transporte bidirecional não ocorre

Gasto de energia pequeno

No dreno, os açúcares são descarregados.

Carregamento dos carboidratos nos vasos dos floemas

Carregamento do floema: dos cloroplastos aos elementos crivados

Etapas:

- 1) Triose-P formada cel. mesofilo.
- 2) Sacarose move-se para elementos crivados=**transporte de curta distância.**
- 3) Processo chamado carregamento do elemento crivado.
- 4) Uma vez no complexo célula crivada célula companheira, a sacarose e outros produtos são translocados (exportação). **Transporte de longa distância.**

O processo de carregamento, na fonte, e descarregamento, no dreno, representam a força motriz que gera o gradiente de pressão.

Fotossintatos podem mover-se para elementos crivados via: apoplasto ou simplasto (transporte de curta distância)

(A) Carregamento simplástico

Nas folhas-fonte, na rota simplástica o açúcar segue uma "via única" através dos plasmodesmos (canais existentes entre células adjacentes), sem o gasto energético para executar tal mecanismo.

Fotossintatos podem mover-se para elementos crivados via: apoplasto ou simplasto (transporte de curta distância)

(B) Carregamento apoplástico

Nas folhas-fonte, na rota apoplástica o açúcar é mais concentrado nos elementos crivados e células companheiras portanto requer energia para carregamento.

A absorção de sacarose na rota apoplástica para elementos crivados envolve um transportador sacarose- H^+ (simporte)

Sieve element-companion cell complex

Membrana plasmática

Aprisionamento de polímeros

Síntese da sacarose pelas enzimas sacarose-fosfato sintase e sacarose fosfato fosfatase:
 $\text{UDP-glicose} + \text{frutose-6-fosfato} \rightarrow \text{UDP} + \text{sacarose-6-fosfato}$
 $\text{Sacarose-6-fosfato} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Sacarose} + \text{P}_i$

Síntese de rafinose pela rafinose sintase:
 $\text{Sacarose} + \text{galactinol} \rightarrow \text{mio-inositol} + \text{rafinose}$

A sacarose, sintetizada no mesofilo, difunde-se das células da bainha do feixe para as células intermediárias através dos plasmodesmos abundantes.

Nas células intermediárias, a rafinose é sintetizada a partir de sacarose e galactinol, mantendo, assim, o gradiente de difusão para a sacarose. Devido à sua dimensão, a rafinose não é capaz de se difundir de volta para o mesofilo.

A rafinose é capaz de se difundir para os elementos crivados. Como resultado, a concentração do açúcar transportado aumenta nas células intermediárias e nos elementos crivados. Observe que a estaquiose não é mostrada aqui para simplificar o esquema.

Descarregamento dos carboidratos nos vasos dos floemas

Descarregamento do floema e a transição dreno-fonte

Órgãos-dreno

Importação:

- 1) Descarregamento dos elementos crivados.
- 2) Transporte em curta distância. Transporte pós-elemento crivado.
- 3) Armazenamento e metabolismo.

DESCARREGAMENTO DO FLOEMA

(A) Descarregamento simplástico do floema e transporte a curta distância

(B) Descarregamento apoplástico do floema e transporte a curta distância

DESCARREGAMENTO DO FLOEMA

(A) Symplastic phloem unloading

(B) Apoplastic phloem unloading

Type 1: This phloem unloading pathway is designated apoplastic because one step, transport from the sieve element–companion cell complex to the successive sink cells, occurs in the apoplast. Once the sugars are taken back up into the symplast of adjoining cells, transport is symplastic. This route has not yet been demonstrated in any sink type.

Type 2: This pathway also has an apoplastic step. However, the exit from the sieve element–companion cell complex—that is, sieve element unloading—is symplastic. The apoplastic step occurs later in the pathway. The upper figure (2A) shows an apoplastic step close to the sieve element–companion cell complex; the lower figure (2B), an apoplastic step that is further removed.

FIGURE 10.18 Pathways for phloem unloading. The sieve element–companion cell complex (CC/SE) is considered a single functional unit. The presence of plasmodesmata is assumed to provide functional symplastic continuity. An absence of plasmodesmata between cells indicates an apoplastic transport step. (A) Symplastic phloem unloading. (B) Three types of apoplastic phloem unloading. (After Oparka and van Bel 1992.)

Transporte para tecido-dreno requer energia metabólica

Estudos com inibidores mostram a necessidade de energia para descarregamento.

(A) Symplastic phloem unloading

Descarregamento apoplástico, a sacarose atravessa pelo menos **duas membranas plasmáticas**

Exemplos de descarregamento

FIGURA 9. Exemplos de descarregamento simplástico (a, b) e apoplástico (c, d). Na cana-de-açúcar há uma barreira apoplástica devido à lignificação das células da bainha do feixe vascular. TR₁ normalmente acumula polímeros, enquanto TR₂ e TR₃ acumulam açúcares solúveis. Nas sementes, TR₄ corresponde ao tecido do embrião, o qual está isolado simplasticamente do tecido materno. TR, tecido de reserva; TC, tubo crivado; PV, parênquima vascular. Modificado de Patrick (1997).

Alocação e partição de fotoassimilados

Alocação.

Partição: a distribuição diferencial fotossintatos.

Alocação e partição de fotoassimilados

ALOCAÇÃO DE FOTOASSIMILADOS:

ALOCAÇÃO – É a regulação do destino do carbono fotoassimilado nas diferentes vias metabólicas.

Alocação na fonte: armazenamento (amido no cloroplasto ou sacarose no citosol), utilização (respiração, síntese de hexoses-fosfato para a formação de parede celular e outros eventos) ou transporte.

Alocação no dreno: armazenamento (amido nos amiloplastos ou sacarose e hexoses-fosfato no vacúolo) ou utilização (respiração, síntese de hexoses-fosfato para a formação de parede celular e outros eventos).

Alocação e partição de fotoassimilados

PARTIÇÃO DE FOTOASSIMILADOS

PARTIÇÃO – controle da distribuição diferencial de fotoassimilados entre os vários órgãos da planta.

- 1) Depende da força do dreno (tamanho x atividade);
- 2) Controlado por mensageiros químicos (como os fitohormônios: ABA e CK, a sacarose, K^+ e P_i) e Ψ_p .

Índice de colheita: é a razão entre a produção do órgão explorado economicamente e a produção da biomassa total da parte aérea.

$$HI = W_{sacarose} / W_{total} \left\{ 0,15 \right.$$

$$HI = W_{sacarose + fibras} / W_{total} \left\{ 0,8 \right.$$

Incorporação dos carboidratos No tecido parenquimático

INCORPORAÇÃO NO COLMO

Os colmos de cana-de-açúcar tem potencial de armazenar grande quantidade de fotoassimilados (50% do peso seco pode ser sacarose), mesmo durante o crescimento rápido dos drenos terminais.

Tecido parênquimático

Figure 1. Role of invertases in the synthesis and breakdown of sucrose in sugarcane. SAI, Soluble acid invertase; CWI, Cell wall invertase; NI, Neutral invertase; G, Glucose; F, Fructose; SPP, Sucrose phosphate phosphatase; SPS, Sucrose phosphate synthase; AFS, Apparent free space.

Fatores abióticos que interferem no transporte e acúmulo dos carboidratos

frontiers in
PLANT SCIENCE

REVIEW ARTICLE
published: 24 July 2013
doi: 10.3389/fpls.2013.00272

Source-to-sink transport of sugar and regulation by environmental factors

Remi Lemoine^{1}, Sylvain La Camera¹, Rossitza Atanassova¹, Fabienne Dédaldéchamp¹, Thierry Allario¹, Nathalie Pourtau¹, Jean-Louis Bonnemain¹, Maryse Laloi¹, Pierre Coutos-Thévenot¹, Laurence Maurousset¹, Mireille Faucher¹, Christine Girousse², Pauline Lemonnier¹, Jonathan Parrilla¹ and Mickael Durand¹*

A relação de transporte de açúcares entre fonte-dreno é afetada por fatores ambientais, em três diferentes níveis:

1) Na fonte: resultando em perdas de açúcar disponíveis para a exportação (**fotossíntese ou carregamento no floema**);

2) No dreno: em função de um novo balanço entre drenos, em detrimento do colmo, reduzindo a produção (**crescimento de raízes, órgãos na planta e patógenos**);

3) Fluxo entre fonte-dreno: levando a prejuízos no transporte do açúcar (**baixa temperatura, afídeos, vírus**).

Plantas sofrem grandes mudanças no ambiente durante o seu ciclo de vida e necessitam desenvolver estratégias para adaptação a essas mudanças.

Déficit hídrico

1. O déficit hídrico é o fator abiótico de maior expressão sobre o desenvolvimento e produção das culturas
2. Porém o elevado potencial osmótico (Ψ hídrico) no floema pode ser positivo, pois modifica o fluxo de água para os vasos e mantém o fluxo de carboidratos mesmo em condição de seca.
3. O déficit hídrico reduz fotossíntese (P_n) e impacta sobre o o fluxo de carbono (reduz perfilhamento, reduz reservas, reduz o crescimento).
4. O estresse hídrico favorece a translocação de sacarose no floema, bem como induz a senescência e a mobilização de reservas.

Fig. 1. Diurnal leaf water potential (Ψ_l) in irrigated ($\square$) and rainfed ($\triangle$) sugarcane in Mauritius (redrawn from Roberts et al., 1990).

N.G. Inman-Bamber, D.M. Smith. **Water relations in sugarcane and response to water deficits.** Field Crops Research, Volume 92, Issues 2–3, 2005, 185 - 202

Figura 1. Condutância estomática (g_s), assimilação de CO_2 (P_n) e transpiração (E), em dois genótipos de cana-de-açúcar, em condição de boa disponibilidade hídrica (C) ou de deficit hídrico (DH) imposto pela suspensão da rega em três fases fenológicas: crescimento inicial (FCI, A, D e G); máximo crescimento (FMC, B, E e H); e acúmulo de sacarose (FAS, C, F e I). Medidas realizadas entre 14 e 15h, no dia de máximo deficit hídrico (115 DAP em FCI, 184 DAP em FMC e 300 DAP em FAS). A linha representa o erro-padrão.

Respostas biométricas e fisiológicas ao deficit hídrico em cana-de-açúcar em diferentes fases fenológicas

Ricardo Silveiro Machado¹, Rafael Vasconcelos Ribeiro¹, Paulo Eduardo Ribeiro Marchiori¹, Daniela Favero São Pedro Machado¹, Eduardo Caruso Machado² e Marcos Guimarães de Andrade Landell³

¹Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal 28, CEP 13012-970 Campinas, SP. E-mail: machado_rs@yahoo.com.br; marchiori.paulo@gmail.com; danifavero@yahoo.com.br ²IAC, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Ecofisiologia e Biofísica, Caixa Postal 28, CEP 13012-970 Campinas, SP. E-mail: rafael@iac.sp.gov.br; caruso@iac.sp.gov.br ³IAC, Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica da Agropecuária da Casa, Caixa Postal 208, CEP 14005-970 Ribeirão Preto, SP. E-mail: mandell@iac.sp.gov.br

Déficit mineral

1. A deficiência em **nitrogênio**: reduz a fotossíntese, acumula açúcares nas folhas, aumento da alocação de carbono para as raízes e aumenta a razão raiz/parte aérea.
2. A limitação de **fósforo** induz uma adaptação da arquitetura do sistema radicular: alongamento das raízes secundárias, o que aumenta a área de superfície da raiz.
3. A deficiência de **magnésio** aumenta a concentração de açúcares solúveis e amido nas folhas e reduz o crescimento da folha. Deficiência de Mg reduz a atividade da H^+ - ATPase, reduzindo assim a o carregamento de sacarose no floema.
4. Por outro lado o déficit de **potássio** raramente resulta em acumulação de amido.

Déficit mineral

OBRIGADO!

E-mail: wrmacedo@ufv.br

Telefone: (34) 3855-9364